

# Smartsurvey 개인 E-mail 설정 방법

## 1. Naver 메일 설정방법

N 메일

메일 쓰기

내게 쓰기

19

인원율

☆

중요

📧

일부

📧

TO

스팸메일함 1

바우기

휴지통

환경설정

고객센터

스마트폰

메일충량

388MB / 5GB

공지사항

[안내] 사칭 및 피싱 메일에 주의...

환경 설정

기본 설정

메일함관리

메일 자동분류

서명/썸네일장

부재 중 설정

새 메일 알림

스팸 설정

외부메일 가져오기

POP3/IMAP 설정

단축키

읽기

목록

쓰기

메일 첫 화면

받은메일함

선택한 메일함이 첫 화면으로 표시됩니다. (PC/모바일 공통)

메일 새 창으로 읽기

사용할

사용 안 함

분할로 보기에서는 적용되지 않습니다.

보낸사람 세부 내용 표시

사용할

사용 안 함

메일 본문 상단에 보낸 사람, 참조가 노출됩니다.

메일 글꼴

시스템 글꼴

나눔고딕은 나눔글꼴이 설치된 PC에서만 적용됩니다.

메일함 기준 시간

GMT +09:00 (서울, 도쿄)

메일 목록, 메일 본문이 표기 되는 기준 시간 설정입니다.

메일 삭제/이동 후 화면 표시

메일 목록

이후 수신된 메일

이전 수신된 메일

메일 본문에서 메일을 삭제하거나 이동한 후의 동작 설정입니다.

기본 설정으로 되돌리기

취소

저장

1) 개인 메일 접속하여  
환경설정 선택

2) POP3/IMAP 설정 선택

POP3/SMTP 설정

IMAP/SMTP 설정

POP3/SMTP 사용

사용함

사용 안 함

스마트폰, 아웃룩 등에서 네이버 메일을 확인할 수 있도록 POP3/SMTP를 설정합니다.

적용 범위

지금부터 새로 받는 메일만 받음

기존에 받은 메일을 포함하여 받음

읽음 표시

POP3로 읽어진 메일을 읽음 표시

POP3로 읽어진 메일을 읽지 않음으로 표시

원본 저장

네이버 메일에 원본 저장 ?

메일 프로그램 설정에 따라 저장 또는 삭제 ?

외부메일 처리

POP3로 읽어갈 때 외부메일을 포함하지 않음

POP3로 읽어갈 때 외부메일을 포함

기본 설정으로 되돌리기

취소

저장

메일 프로그램 환경 설정 안내

스마트폰, 아웃룩 등 외부 메일 프로그램 환경설정에 아래와 같이 등록해 주세요.

계정 정보

아이디 :

비밀번호 : 네이버 로그인 비밀번호

서버 명

POP 서버명 : pop.naver.com

SMTP 서버명 : smtp.naver.com

포트 정보

POP 포트 : 995, 보안연결(SSL) 필요

SMTP 포트 : 465, 보안 연결(SSL) 필요

도움말

POP3/SMTP 연결이 되지 않아요 >

메일 프로그램 POP3/SMTP 설정하기 >

3) POP3/SMTP 사용 : 사용함으로 체크

원본저장 : 네이버 메일에 원본 저장 체크 후 저장 선택

2. DAUM 메일 설정방법

DAUM 메일

인원

중요

장부

메일쓰기

내계쓰기

전체메일

받은메일함

내계받은메일함

보낸메일함

임시보관함

내 메일함

내계

분류메일함

청구서함

카페메일함

스팸함

휴지통

외부메일확인

스마트워크

주소록

설정

설정

기본환경

메일함관리

자동분류

스팸관리

IMAP/POP3

계정관리

서명

부재중응답

단축키

읽기

쓰기

보기설정

새 메일 알림

목록 화면

☒ 기본

☐ 좌우 분할

☐ 상하 분할

목록 개수

☐ 10개☐ 15개☐ 20개☐ 30개☐ 40개☐ 50개☒ 100개

새 창으로 메일 읽기

☐ 사용함☒ 사용 안 함

기본 목록 화면에서만 적용됩니다.

본문 미리보기

☒ 사용함☐ 사용 안 함

마우스를 제목 가까이 대면 본문 미리보기가 보입니다.

안전하지 않은 링크 경고

☒ 사용함☐ 사용 안 함

안전하지 않은 페이지 링크가 포함된 메일을 읽을 때 경고 메시지를 표시합니다.

저장

취소

1) 개인 메일 접속하여 설정 선택

2) IMAP/POP3 설정 선택

설정

기본환경

메일함관리

자동분류

스팸관리

IMAP/POP3

계정관리

서명

부재중응답

단축키

IMAP

POP3

POP3 / SMTP 사용

☒ 사용함

☐ 사용 안 함

웹 브라우저로 다음메일에 접속하지 않고 사용 중인 모바일 메일 프로그램에서 메일을 확인하고 보낼 수 있습니다.

적용 범위

☐ 지금부터 새로 받은 메일만 받음

☒ 기존에 받은 메일을 포함하여 받음

원본 저장

☒ 다음메일에 원본 보관

☐ 메일 프로그램 설정에 따라 보관 또는 삭제

스팸메일

☒ 스팸함 받지 않기

☐ 스팸함 받기

메일함 선택

☒ 전체 메일함 받기

☐ 선택한 메일함 받기

기본설정으로

저장

취소

POP3 / SMTP 설정값 안내

휴대폰, 아웃룩 등 외부 메일 프로그램 환경설정에 아래와 같이 등록해주세요.

POP3 서버명

pop.daum.net

SMTP 서버명

smtp.daum.net

POP3 포트번호

995, 보안연결(SSL) 필요

SMTP 포트번호

465, 보안연결(SSL) 필요



아이디

비밀번호

Daum 메일 접속 시 비밀번호


3) POP3/SMTP 사용 : 사용함으로 체크 후 저장버튼 선택

3. Smartsurvey 이메일 발송 설정방법



1) 이메일 발송 선택

2) 받는 메일 : 본인 이메일 주소 입력 후 아래에 있는 보내는 메일 계정 설정열기 선택




메일 프로그램 환경 설정 안내  
스마트폰, 아웃룩 등 외부 메일 프로그램 환경설정에 아래와 같이 등록해 주세요.

계정 정보	아이디 :	비밀번호 : 네이버 로그인 비밀번호
서버 명	POP 서버명 : pop.naver.com	SMTP 서버명 : smtp.naver.com
포트 정보	POP 포트 : 995, 보안연결(SSL) 필요	SMTP 포트 : 465, 보안 연결(SSL) 필요
도움말	<a href="#">POP3/SMTP 연결이 되지 않아요 &gt;</a> <a href="#">메일 프로그램 POP3/SMTP 설정하기 &gt;</a>	

Naver 메일 환경설정에서 POP3/IMAP 설정화면에서 하단부에 확인할 수 있음

3) 좌측 Smartsurvey 화면과 우측 Naver 설정 화면 참고

- ① 좌측 호스트, 포트는 우측 네모박스 참고하여 입력. 보내는 메일 계정은 본인 Naver 메일 주소 입력. 패스워드는 본인 Naver 패스워드 입력
- ② 보안 옵션은 Auto나 SSL보안 둘 중 하나 선택






#### POP3 / SMTP 설정값 안내

휴대폰, 아웃룩 등 외부 메일 프로그램 환경설정에 아래와 같이 등록해주세요.

POP3 서버명	pop.daum.net	SMTP 서버명	smtp.daum.net
POP3 포트번호	995, 보안연결(SSL) 필요	SMTP 포트번호	465, 보안연결(SSL) 필요
아이디	daumtkat (접속 시 아이디)	비밀번호	Daum 메일 접속 시 비밀번호

Daum 메일 환경설정에서 POP3/IMAP 설정화면에서 하단부에 확인할 수 있음

#### 4) Daum에서의 입력방법은 위와(3) ①,②) 동일함



#### 5) 좌측에서 우측 순서로 선택

- ① 파일 선택
- ② 발송할 파일을 경로를 찾아 선택 후 확인 버튼 누름
- ③ 선택된 파일을 확인 후 보내기 버튼 누름

※ 유의사항 : 최대 20MB의 파일을 첨부하여 발송 가능